

????????? ? LXC

1. Создать СТ

- Убрать крыжик Unprivileged container (если этого не сделать потом нужны будут танцы с бубном)

2. Не запускать СТ и в Options отметить Nesting и FUSE

3. В консоли PVE в каталоге /etc/pve/lxc найти конфиг созданной СТ и добавить следующее:

```
lxc.apparmor.profile: unconfined
lxc.cap.drop:
lxc.mount.auto: proc:rw sys:rw
lxc.mount.entry: /dev/fuse dev/fuse none bind,create=file 0 0
lxc.mount.entry: /sys/kernel/security sys/kernel/security none bind,create=file 0 0
```

4. Запустить СТ и добавить в crontab (crontab -e):

```
@reboot ln -s /dev/console /dev/kmsg
```

5. Выполнить апдейт и установку необходимого:

```
apt update && apt upgrade -y && apt install snapd squashfuse fuse sudo -y
```

6. Перезапустить СТ

7. Установить microk8s:

```
snap install microk8s --classic
```

Версия #1

Вербовик Максим Арнольдович создал 2025-11-07 10:43:57 MSK

Вербовик Максим Арнольдович обновил 2025-11-07 10:53:23 MSK